## ◇iPhone SSL 解除の設定手順

【iPhone メールアカウント取得手順】より新規メールアカウント取得を行なった際、 以下の手順にて設定を確認してください。



①ホーム画面より「設定」の アイコンを選択。

1回7下 🗢	設定	0 100%
Ŷ	パスワードとアカウント	>
	メール	>
	連絡先	>
	カレンダー	>
	¥Ŧ	>
	リマインダー	>
-	ボイスメモ	>
	電話	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
	マップ	>
$(\pm)$	コンパス	>
	Safari	>



②「パスワードとアカウント」
を選択。
※ios14 の場合、「メール」を選択

周外 ♀ 14:20 0 100% キャンセル 株式会社シェア 完了 POPアカウント情報 名前 株式会社シェア メール 説明 株式会社シェア 受信メールサーバ ホスト名 ユーザ名 パスワード ・・・・・・・ 送信メールサーバ SMTP share-ts.co.jp 詳細

④アカウント詳細ページより「SMTP」を選択。



⑤プライマリサーバの項目の 「mail.〇〇〇」(オン)を選択。 ③アカウント一覧より、 該当のアカウントを選択。



※プライマリサーバが「未構成」 の場合は、「ほかの SMTP サー バ」の「mail.〇〇〇」を選択。

## ◇iPhone SSL 解除の設定手順

圖外 😨	14:20	ິ 🖉 100% 🔳
キャンセル	share-ts.co.jp	完了
サーバ		
送信メールサーバ		
ホスト名		
ユーザ名		
パスワード	•••••	
SSLを使用		$\bigcirc$
認証		パスワード >
サーバポート	587	

圏外 🗢	14:20	C 🛛 100%	-
キャンセル	株式会社シェン	ア 完	7
POPアカウント	青報		
名前	株式会社シェア		
メール			>
説明	株式会社シェア		
受信メールサール	7		
ホスト名			
ユーザ名			
パスワード	•••••		
送信メールサール	7		
SMTP		share-ts.co.jp	>
詳細			>

※⑥各項目の入力確認。
サーバ:オン(緑)
SSLを使用:オフ(白色)
認証:パスワード
サーバポート:587
確認後、右上「完了」を選択。

後、右上「<mark>完了</mark>」を選択。

※ホスト名・ユーザ名・パスワードは ログイン情報参照。 ⑦アカウント詳細ページより 「詳細」を選択。 圖外 🕿 14:21 C Ø 99% 🔳 く株式会社シェア 詳細 削除したメッセージの移動先: 削除済メールボックス アーカイブメールボックス 削除したメッセージ 削除 1调間後 > 受信設定 SSLを使用 認証 パスワード > サーバから削除 しないじ サーバポート 110 S/MIME 署名 いいえ デフォルトで暗号化 いいえ

⑧各項目の入力確認。
SSLを使用:オフ(白色)
認証:パスワード
サーバーから削除:
削除しない
サーバポート:110

ひとつ前のページに戻り、 右上「<mark>完了</mark>」を選択。

## ※⑥注意事項※

ーつの端末に複数のドメインメールアカウントを設定される際、すでに追加されている アカウントの「サーバ」がオフに切り替わります。 その際は、再度全てのドメインメールアカウントの設定を⑥から見直しをお願いします。 作業としては、「サーバ」をオフ→オンに切り替えるのみの作業となります。

## 設定は、以上となります。

「設定アプリ」を終了し、「メールアプリ」を開き、受信ボックスにアカウントが追加されているか確認してください。また、受信ボックスにメールが入ってきているか、送信がしっかりできるかも合わせてご確認をお願いいたします。

ご質問・ご不明点等あればお気軽にお問い合わせくださいませ。